ALOHA LOAD BALANCER SYNCHRONISATION DE CONFIGURATION

« APPNOTES » #0004 — SYNCHRONISATION DE CONFIGURATION

Cette note applicative a pour vocation de vous aider à implémenter la synchronisation de configurations au sein de la solution ALOHA Load Balancer.

CONTRAINTES

Cette procédure est à exécuter en parallèle sur les deux ALOHA.

Afin d'échanger les clefs pour créer le tunnel, les GUI des deux ALOHA doivent être dans la même langue et écouter sur le même port TCP.

Veuillez noter que cette configuration est générée automatiquement durant l'exécution du wizard.

OBJECTIF

Activer la synchronisation de configuration entre deux ALOHA.

Permettre la resynchronisation des clés d'un cluster d'ALOHA

COMPLEXITE



VERSIONS CONCERNEES

V 3.x et ultérieures

CHANGELOG

05/11/2013 : Clarification des étapes pour la synchronisation des clefs 13/12/2012 : Ajout de la procédure de resynchronisation des clefs

02/07/2011 : Version initiale





Afin d'éditer la configuration du service de synchronisation, il est nécessaire d'activer le mode avancé dans l'onglet «**Service**» en cliquant sur le lien «**mode avancé**» depuis l'interface d'administration d'ALOHA puis en cliquant sur le bouton « **Editer** ».

EXTRAIT DE LA CONFIGURATION AVANCEE DE « CSYNCD » DES DEUX ALOHA

Avant modifications sur les deux ALOHA :

```
# csyncd configuration file
LOCAL_IP=
REMOTE_IP=
LOCAL_NODE=1
REMOTE_NODE=2
```

Après modifications :

```
ALOHA 1:

# csyncd configuration file

LOCAL_IP=10.0.32.11

REMOTE_IP=10.0.32.12

LOCAL_NODE=1

REMOTE_NODE=2

ALOHA 2:

# csyncd configuration file

LOCAL_IP=10.0.32.12

REMOTE_IP=10.0.32.11

LOCAL_NODE=2

REMOTE_NODE=1
```

On constate que les deux configurations sont très proches mais inversées. L'adresse IP locale de l'un devient l'adresse IP distante de l'autre et inversement. Il en est de même pour les noeuds local et



distant.



#-----# no autostart

Pour que la configuration soit appliquée à chaque démarrage, il convient de commenter la ligne « **no autostart** » en éditant les options du service « **csyncd** » dans l'onglet « **Services** ».



BASIC TROUBLESHOOTING

En cas de problème, il convient de vérifier que la configuration est valide et s'assurer que le service est bien démarré sur les deux ALOHA.

Il est possible que les ALOHA aient besoin de resynchroniser les clefs, dans ce cas il faut exécuter en parallèle sur les deux ALOHA la procédure suivante :

Etape	ALOHA 1	ALOHA 2
1	Se connecter à l'interface graphique de l'ALOHA et ouvrir l'onglet Services	
2		Se connecter à l'interface graphique de l'ALOHA et ouvrir l'onglet Services
3	Arrêt du service csyncd	
4	Génération d'une nouvelle clé: cliquer sur le bouton GENKEY	
5		Arrêt du service csyncd
6		Génération d'une nouvelle clé: cliquer sur le bouton GENKEY
7		Obtenir la clé de l'ALOHA 1: cliquer sur le bouton GETKEY
8		Démarrer le service csyncd
9	Obtenir la clé de l'ALOHA 2: cliquer sur le bouton GETKEY	
10	Démarrer le service csyncd	
11	Cliquer sur le bouton Sauvegarder de la zone configuration distante de l'onglet Général	
12		Cliquer sur le bouton Sauvegarder de la zone configuration distante de l'onglet Général

